

# Thunderbird 140

Thunderbird 140 で新しくメールアカウントを設定する場合の説明、設定確認方法、各種設定変更方法についての説明です。

各設定の画像内などに記載のメールアドレス例、メールサーバー例は、WAKWAKの場合の例となっています。

お客様ご利用の ISP サービスに該当するメールアドレス例、メールサーバー例は、以下の通りです。

(「x」の部分はお客様により異なります。実際に入力する値は「契約内容のご案内」または「登録情報」に記載されている情報となりますのでそちらをご確認ください。)

ご利用のISPサービス	メールアドレス例	メールサーバー例
WAKWAK	abcd@xx.wakwak.com	xx.wakwak.com
BB-EAST	abcd@xx.bb-east.ne.jp	xx.bb-east.ne.jp
WAKWAKピアル	abcd@xx.pial.jp abcd@xx.wakwak.com	xx.pial.jp xx.wakwak.com
インターネットマンションシステム	abcd@xx.mm-m.ne.jp	xx.mm-m.ne.jp
ピアルNT	abcd@ntx.ne.jp	ntx.ne.jp
XePhion エンタープライズ	abcd@ep.wakwak.ne.jp	ep.wakwak.ne.jp

<u>新規設定</u>	<u>メールアドレスの変更</u>
<u>設定確認</u>	<u>メールパスワードの変更</u>

# 新規設定

## Thunderbird 140


1

Thunderbird を起動します。




2

左メニューの【ローカルフォルダー】を選択し、「別のアカウントをセットアップ」項目の【メール】をクリックします。



【メール】が表示されない場合は、右上の【メニュー】を選択します。

次に表示される項目から【新しいアカウント】を選択し【メール(E)】をクリックします。



# 3

「アカウントハブ」画面で、各項目を以下のように設定します。

**【氏名】**：お客様のお名前、ニックネームなどを入力します。

\*ここで設定した名前は、電子メール送信時に相手側に「送信者」として表示されます。名前は自由に設定できますが、相手に送信者が分かるような名前にすることをお勧めします。

**【メールアドレス】**：お客様の電子メールアドレスを入力します。

入力に誤りがないことを確認し、**【続ける】**をクリックします。



# 4

「メールアカウントの種類を選択してください」画面で、各項目内容を確認します。

## 「POP3 受信サーバー項目」

【ホスト名】：契約内容のご案内または登録情報に記載されている POP サーバー名になっているか確認します。

【認証】：SSL/TLS になっているか確認します。

【ユーザー名】：お客様の電子メールアドレス@マーク前の部分になっているか確認します。


## 「SMTP 送信サーバー項目」

【ホスト名】：契約内容のご案内または登録情報に記載されている SMTP サーバー名になっているか確認します。

【認証】：SSL/TLS になっているか確認します。

【ユーザー名】：お客様の電子メールアドレス@マーク前の部分になっているか確認します。

内容に誤りがないことを確認し、【続ける】をクリックします。




# 5

「メールアカウントのパスワードを入力してください」画面で、各項目を以下のように設定します。

【パスワード】：メールパスワードを入力します。（文字は●で表示されます）


【パスワードを記憶する】：メールパスワードを保存する場合はチェックします。

入力に誤りがないことを確認し、【続ける】をクリックします。



# 6

「カレンダーとアドレス帳を同期する」画面で、【続ける】をクリックします。



7


「完了」画面で、【完了】をクリックします。



# 8

「アカウント設定」タブを【×】で閉じます。

以上で、設定は完了です。



# 設定確認

## Thunderbird 140


1

Thunderbird を起動します。



2

左メニューで【設定を確認するアカウント】を選択し、右上の【アカウント設定】をクリックします。



# 3

「アカウント設定」画面で、以下の情報を確認します。

## 「既定の差出人情報」項目

【名前(Y)】：お客様のお名前、ニックネームなどが入力されているか確認します。

\*ここで設定した名前は、電子メール送信時に相手側に「送信者」として表示されます。名前は自由に設定できますが、相手に送信者が分かるような名前にすることをお勧めします。

【メールアドレス(E)】：お客様の電子メールアドレスが入力されているか確認します。



# 4

左メニューの「**サーバー設定**」を選択し、以下の情報を確認します。

## 「**サーバーの種類:POP サーバー**」項目

**【サーバー名(S)】**: 契約内容のご案内または登録情報に記載されている POP サーバー名が入力されているか確認します。

**【ユーザー名(N)】**: お客様の電子メールアドレスが入力されているか確認します。

**【ポート(P)】**: 995 と入力されていることを確認します。

## 「**セキュリティ設定**」項目

**【接続の保護(U)】**: SSL/TLS を選択します。

**【認証方式(I)】**: 通常のパスワード認証を選択します。


## 「**サーバー設定**」項目

**【ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)】**: 任意で設定します。

\* 別の端末に同じ電子メールアドレスの設定を行う場合はチェックします。

\* **【ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)】について :**


チェックを入れていただくと、メールソフトに受信した後もメールサーバーに電子メールを残すことができます。ただし、電子メールの保存期間（365 日）が経過するとメールサーバーからは削除されます。なお、メールサーバーの容量（1GB）を超過すると受信できなくなりますのでご注意ください。



# 5

左メニューの「送信(SMTP)サーバー」を選択します。

【設定を確認する送信サーバー】を選択し、【編集(E)】をクリックします。



# 6

「送信(SMTP)サーバー」画面で、以下の情報を確認します。

## 「設定」項目

【**サーバー名(S)**】：契約内容のご案内または登録情報に記載されている SMTP サーバー名が入力されていることを確認します。

【**ポート番号(P)**】：465 と入力されていることを確認します。

## 「セキュリティと認証」項目

【**接続の保護(N)**】：SSL/TLS を選択します。

【**認証方式(I)**】：通常のパスワード認証を選択します。

【**ユーザー名(M)**】：お客様の電子メールアドレスが入力されているか確認します。

入力内容に誤りがないことを確認し、【OK】をクリックします。

送信(SMTP)サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S)  ポート番号:(P)

セキュリティと認証

接続の保護:(N)  認証方式:(I)  ユーザー名:(M)

7

「送信(SMTP)サーバーの設定」画面に戻ります。

「アカウント設定」タブを【×】で閉じます。

以上で、設定は完了です。




# メールアドレスの変更

## Thunderbird 140


1

Thunderbird を起動します。



2

左メニューで【設定を変更するアカウント】を選択し、右上の【アカウント設定】をクリックします。



# 3


「アカウント設定」画面で、以下のように変更します。

**【アカウント名(N)】**：現在確認しているアカウント設定の名前です。電子メールアドレスが入力されている場合は、変更後の電子メールアドレスを入力します。

「既存の差出人情報」項目

**【名前(Y)】**：電子メールアドレスが入力されている場合は、変更後の電子メールアドレスを入力します。

**【メールアドレス(E)】**：変更後の電子メールアドレスを入力します。




4

左メニューの「**サーバー設定**」を選択し、以下のように変更します。

「**サーバーの種類** : POP メールサーバー」項目

【**ユーザー名(N)**】: 変更後の電子メールアドレスを入力します。



5


「**サーバー設定**」画面が表示されますので、【再起動】をクリックします。



# 6

Thunderbird 再起動後、左メニューの【送信(SMTP)サーバー】を選択します。

【設定を変更する送信サーバー】を選択し、【編集(E)】をクリックします。



# 7

「送信(SMTP)サーバーの設定」画面で、以下のように変更します。

「セキュリティと認証」項目

【ユーザー名(M)】：変更後の電子メールアドレスを入力します。

入力に誤りがないことを確認し、【OK】をクリックします。



# 8

「送信(SMTP)サーバーの設定」画面に戻ります。

「アカウント設定」タブを【×】で閉じます。

以上で、設定は完了です。



## メールパスワードの変更

# Thunderbird 140

1

Thunderbird ではアカウントの設定画面でメールパスワードの設定変更ができません。

メールパスワードを変更した場合、電子メールの送受信時に入力画面が表示されるので、変更後のパスワードを入力してください。

## 電子メール受信時のパスワード

Thunderbird を起動し、電子メールの受信を行います。

パスワードの入力画面で、変更後のメールパスワードを入力します。（文字は●で表示されます）



\*「パスワードマネージャーを使用してこのパスワードを記憶する」にチェックを入れるとパスワードが保存され、次回の受信時からはパスワード入力画面は表示されなくなります。

\*保存したパスワードを再設定する場合は、画面左下の「設定」を選択し、「設定」画面で左メニューの「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「パスワード」項目の「保存されているパスワード(S)」をクリックすると保存されたログイン情報一覧が表示されるので、該当するログイン情報を削除して再び電子メール送受信時の入力画面でメールパスワードを入力してください。

## 電子メール送信時のパスワード

新しいメッセージを作成し、電子メールの送信を行います。

パスワードの入力画面で、変更後のメールパスワードを入力します。（文字は●で表示されます）



\*「パスワードマネージャーを使用してこのパスワードを記憶する」にチェックを入れるとパスワードが保存され、次回の送信時からはパスワード入力画面は表示されなくなります。

\*保存したパスワードを再設定する場合は、画面左下の「設定」を選択し、「設定」画面で左メニューの「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「パスワード」項目の「保存されているパスワード(S)」をクリックすると保存されたログイン情報一覧が表示されるので、該当するログイン情報を削除して再び電子メール送受信時の入力画面でメールパスワードを入力してください。